Procédure Normalisée de Fonctionnement

TITRE : CODE VESTIMENTAIRE POUR LE TRAVAIL AVEC LES SOURIS ATHYMIQUES	**NUMÉRO :** A-5
DESTINATAIRES : Usagers et personnel du Service des animaleries	**VERSION 1 :** 23.10.2009 **VERSION 7 :** 21.11.2019
ÉMISE PAR : Normand Lapierre, T.S.A. **CORRIGÉE :** Manon St-Germain, directrice et vétérinaire	**CIPA :** 20.01.2020
APPROUVÉE PAR : Manon St-Germain, directrice et vétérinaire	**DATE :** 6.07.2010
BUT : Décrire le code vestimentaire à respecter pour le travail avec les souris athymiques.	

MATÉRIEL :

- Enveloppe stérile avec survêtement de travail
- Gants, bonnet, couvre-chaussures

SANTÉ ET SÉCURITÉ : Le port du sarrau ou d'un habit de travail de type chirurgical et des gants est obligatoire. Le port du masque N95 est obligatoire puisque les protéines urinaires des rongeurs sont hautement volatiles et allergènes.

GÉNÉRALITÉS : La vérification des intégrateurs de vapeur *Vapor Line® Class 5 Indicators,* qui sont insérés à l'intérieur des enveloppes contenant les survêtements de travail, doit être effectuée au préalable avant l'entrée du matériel dans la pièce d'hébergement des souris athymiques tel que décrit dans la P.N.F. E-16 FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DE L'AUTOCLAVE SB-M421.

PROCÉDURES :

A. Entrée et lavage des mains (Voir ANNEXE-1 pour procédure visuelle)

1. Entrer dans le local SB-M432 et refermer la porte.
2. Enlever vos bijoux, montre, bague, etc., et déposez-les sur la tablette.
3. Enlever le sarrau de l'animalerie et le déposer sur le crochet derrière la porte.
4. Revêtir un bonnet en camouflant tous les cheveux à l'intérieur du bonnet et port d'un masque N-95.
5. Enfiler une seconde paire de couvre-chaussures propre par-dessus la première paire.
6. Prendre une enveloppe stérile contenant le survêtement de travail.
7. Vérifier l'intégrité de l'enveloppe. La présence de déchirures et la présence de liquide entraînent le rejet automatique de l'enveloppe.
8. Déposer l'enveloppe sur la table de travail.
9. Déchirer soigneusement le papier de façon à dégager le survêtement de travail, en prenant soin de ne pas toucher la partie interne de l'enveloppe ni son contenu.

10. Aller à l'évier.

11. Appuyer sur la poignée du distributeur de papier à main afin de sortir une quantité suffisante de papier pour essuyer les mains et les avant-bras.

12. Ouvrir les robinets et ajuster la température de l'eau.

13. Mouiller les mains et les avant-bras.

14. Appliquer du savon antibactérien sur les mains.

15. Laver vigoureusement les mains et les avant-bras pour une période minimale de 3 minutes, en suivant cet ordre :

    a. Bouts de doigts
    b. Doigts
    c. Paumes et surfaces externes des mains
    d. Poignets
    e. Avant-bras jusqu'au coude

16. Égoutter le surplus d'eau en gardant autant que possible les mains vers le haut.

17. Déchirer le papier à main et essuyer les mains puis les avant-bras.

18. Fermer les robinets avec le papier à main. Disposer du papier.

19. Retourner à l'enveloppe.

20. Enfiler le survêtement de travail, en prenant soin de ne pas toucher à la partie externe de celui-ci.

21. Attacher les cordons au niveau du cou.

22. Se pencher légèrement pour faire osciller les cordons de la taille. Saisir ceux-ci lorsqu'ils sont dans le vide et les nouer derrière le dos.

23. Enfiler une paire de gants en recouvrant les poignets du survêtement avec ceux-ci.

24. Asperger généreusement les gants de Virkon® 1% ou utiliser du Manorapid® ou de l'alcool 70%.

25. Passer la ligne rouge et effectuer les manipulations ou les tâches d'entretien.

B. Sortie et déshabillage (Voir ANNEXE-2 pour procédure visuelle)

1. Lorsque les manipulations ou l'entretien sont terminées, sortir du local d'hébergement.
2. Enlever le bonnet, le masque et les gants, les jeter dans la poubelle.
3. Ôter le survêtement de travail et le jeter à la poubelle.
4. Retirer et jeter les couvre-chaussures dans la poubelle.
5. Remettre le sarrau dédié aux animaleries.
6. Se laver les mains avant de quitter la pièce et sortir tout matériel devant être acheminé à la laverie sale.

1. Enlever le sarrau et les bijoux.

2. Mettre un masque puis un bonnet.

3. Mettre une paire de couvre-chaussures supplémentaires.



4. Vérifier l'intégrité des enveloppes stériles.

5. Vérifier les bandelettes de stérilisation. Bande inférieure noircie.

6. Laver les mains pendant 3 minutes avec du savon antimicrobien, en partant du bout des doigts jusqu'aux coudes.



7. Enfiler et attacher le survêtement stérile.

8. Enfiler une paire de gants en prenant soin de couvrir les poignets du survêtement.

1. Dans l'ordre, enlever le bonnet, le masque puis les gants.

2. Enlever le survêtement.

3. Enlever la seconde paire de couvre-chaussures.



4. Remettre le sarrau dédié à l'animalerie.

5. Se laver les mains avant de quitter la pièce.